# Dokumentation zur Nutzung der Klasse UART RX

## 

Die Klasse UART\_RX implementiert einen UART-Empfänger (8E2) basierend auf einer PIO-State-Machine des Raspberry Pi Pico. Der Empfänger wird für das Einlesen serieller Daten mit 8 Datenbits, geradem Paritätsbit (wird nicht geprüft) und 2 Stoppbits verwendet – speziell optimiert für SBUS-Kommunikation (z. B. bei Fernsteuerempfängern im RC-Bereich).



UART\_RX(statemachine, rx\_pin, baud=100000)

#### Parameter:

Name	Тур	Beschreibung
statemachine	int	Index der zu verwendenden PIO-State-Machine (z. B. 0, 1,)
rx_pin	int	GPIO-Pin-Nummer für den UART-RX-Eingang
baud	int	Baudrate (Standard: 100000, passend für SBUS)

#### Beispiel:

uart\_receiver = UART\_RX(statemachine=0, rx\_pin=9, baud=100000)

## Funktionsweise

- Verwendet eine eigene PIO-Assembly (uart\_rx) zum Empfang von seriellen Daten.
- Empfängt 8 Datenbits (LSB first), überspringt das Paritätsbit und prüft rudimentär die Start- und Stoppbits.
- Nutzt einen kleinen Puffer (Größe 50), um empfangene Bytes zwischenzuspeichern.
- Bei jedem vollständigen Empfang löst die PIO ein IRQ aus → irq\_handler() liest die Daten aus dem FIFO in den Puffer.

#### **Michtige Methoden**

activate(state=1)

Aktiviert (state=1) oder deaktiviert (state=0) die State Machine.

restart()

Setzt den Puffer zurück und aktiviert die PIO-State-Machine erneut.

get\_data()

Gibt alle aktuell im Puffer befindlichen Bytes als bytearray zurück.

reset\_buffer()

Setzt den Puffer zurück, ohne die State Machine zu beeinflussen.

#### Anwendung im Hauptprogramm

uart\_receiver = UART\_RX(statemachine=0, rx\_pin=9, baud=100000) uart\_receiver.activate(1) # Startet den Empfang

# In der Endlosschleife prüfen: if uart\_receiver.buffer.is\_full(): data = uart\_receiver.get\_data() uart\_receiver.restart()

#### Intern: Datenpuffer (DataBuffer)

- Der interne Puffer speichert bis zu 50 Bytes (2 Frames).
- Wird automatisch durch den IRQ mit Daten befüllt.
- Sobald der Puffer voll ist: Empfang wird gestoppt (sm.active(0)) Weitere Interrupts werden blockiert (interrupt\_locked = True)

## **%** Integration mit SBUS (Beispiel)

```
if uart_receiver.buffer.is_full():
data = uart_receiver.get_data()
sbus_frame = SBUSDecoder.find_frame(data)
if sbus_frame:
    kanal_1 = SBUSDecoder.get_sbus_channel(sbus_frame, 1)
    print("Kanal 1:", kanal_1)
```

#### Hinweise

- Die PIO läuft mit einer Taktfrequenz von Baudrate \* 9, da pro Byte 9 Bits verarbeitet werden (inkl. Parität).
- Das Paritätsbit wird nicht geprüft, sondern übersprungen.
- Es handelt sich nicht um einen vollständigen UART-Standardempfänger, sondern um eine gezielte, minimale Lösung für spezielle Protokolle (wie SBUS).

# Autor & Version

- Autor: Joe Grabow

- Version: 1.0